



Lønfordeling i SBS

Vejledning i fordeling af lønkapacitetsbudget med budgetressource

Version 2.0. Opdateret februar 2021

Indhold

1	Indledning	3
1.1	Forudsætninger	3
1.2	Processen	4
1.3	Hvornår.....	4
2	Opsætning i SBS.....	5
2.1	Teknisk opsætning.....	5
3	Lønfordeling på budgetposter	6
3.1	Trin 1: Fordeling af lønkapacitetsbudget med budgetressourcer.....	6
3.2	Trin 2 – Frigivelse til institutionsbudgettet	7
3.3	Rapporter	9
3.4	Kopiering til ny version - valgfri.....	9
4	Lønfordeling på regnskabsposter.....	11
4.1	Ny version - REGNSKAB	11
4.2	Kopiering af opsætning - valgfri	11
4.3	Forholdstal.....	12
4.4	Rapporter	13
4.5	Bogføringskladde.....	15
	Bilag 1 – CSV indlæsning af forholdstal.....	17

1 Indledning

Lønfordeling sikrer, at lønomkostninger bliver fordelt ud på de opgaver der løses, svarende til det forventede ressourceforbrug forbundet med opgavevaretagelsen. Det er uover at være relevant i forhold til at få gennemsigtighed omkring de enkelte opgavers ressourceretræk også en nødvendig viden i forbindelse med modtagelse af ekstern finansiering fx tilskudsfinansierede projekter, indtægtsdækket virksomhed mv.

I SBS lønfordeling er der fire fordelingsmetoder, hvor du skal vælge, hvilken der passer til jeres økonomistyring. Metoderne kan anvendes ved både fordeling af budget- og regnskabsdata. I forbindelse med opsætningen af SBS vælges fordelingsmetode og der kan kun opsættes én fordelingsmetode pr. bogføringskreds, se mere i kapitel 2 omkring opsætning.

De fire fordelingsmetoder er:

Fordelingsmetode	Beskrivelse
1a. Fordeling af lønkapacitetsbudgettet/-regnskabet med budgetressource	Her fordeles lønkapaciteten ud på dimensionsniveau på baggrund af fordelingsnøgler (forholdstal) opsat på medarbejder eller budgetkategoriniveau. (metoden kan anvendes på både budgetteret og realiseret løn)
1b. Fordeling af institutionslønbudgettet/-regnskabet uden budgetressource	Her fordeles institutionslønnen ud på dimensionsniveau på baggrund af fordelingsnøgler (forholdstal) opsat stedniveau. (Metoden anvendes på både budgetteret og realiseret løn)
2a Kostprisfordeling med budgetressourcer	Her fordeles lønkapaciteten på baggrund af timer gange kostpris på medarbejder- eller budgetkategoriniveau. (Metoden kan anvendes på både budgetteret og realiseret løn)
2b. Kostprisfordeling uden budgetressourcer	Her fordeles institutionslønnen på baggrund af timer gange kostpris. Kostprisen beregnes pr. delregnskab. (Metoden anvendes på både lønbudgetteret og realiseret løn)

Bemærk: Fordelingsmetoderne med eller uden budgetressource adskiller sig fra hinanden ved, at det er institutionslønnen der fordeles, når det er uden budgetressource, imens det er lønkapaciteten, der fordeles når det er med budgetressource. Ved lønkapacitet forstås det lønbudget, der er udarbejdet på medarbejderniveau i SBS lønmodul. Ved institutionsløn forstås det lønbudget, der ligger på aggregeret niveau i institutionsbudgettet.

I denne vejledning gennemgås lønfordeling metode *1a fordeling af lønkapacitetsbudgettet med budgetressource*. Vejledningen gennemgår i kapitel 3, hvordan metoden anvendes ved fordeling af budgetterede lønposter og i kapitel 4 gennemgås, hvordan metoden anvendes til fordeling af regnskapsposter.

1.1 Forudsætninger

Det er en forudsætning, at lønkapacitetsbudgettet er udarbejdet, da det er fra dette budget medarbejdernes lønninger hentes og bruges som grundlag for fordelingen. Lønkapacitetsbudgettet udarbejdes i lønmodulet SBS.

Ansvaret for fordelingen af lønomkostningerne kan både ligge hos økonomifunktionen og hos særlige budgetansvarlige med lønansvar. I nedenstående vejledning er der taget udgangspunkt i økonomifunktionens inputskemaer og rapporter, da processen for de budgetansvarlige er ens - med undtagelse af, at de kun har adgang til at se de steder, de har fået adgang til.

I praksis anbefales det, at den enkelte institution får kortlagt processen, således økonomifunktion, lønspecialisten og den budgetansvarlige aftaler den konkrete tilgang og tidsplan for de aktiviteter de i fællesskab bidrager til i budgetprocessen.

1.2 Processen

Lønfordeling med anvendelse af metode 1a består i SBS på budgetteringstidspunktet af følgende procedestrin:

- Lønprognosen pr. medarbejder udarbejdes i SBS lønmodul.
- Der kopieres forholdstal fra tidligere versioner, indlæser CSV-fil med fordelingsnøgler for alle steder eller taster forholdstal for alle medarbejdere til fordeling af kapacitetslønbudgettet.
- Lønfordelingen valideres og frigives til institutionsbudgettet.
- Økonomifunktionen kan arbejde videre med det fordelte lønbudget som en delmængde af det samlede institutionsbudget.

Den samlede proces for fordeling på både budget- og regnskabsposter kan ses i bilag 2.

1.3 Hvornår

Lønfordeling bør som hovedregel ske som led i udarbejdelsen af grundbudgettet og udgiftsopfølgningen. Det anbefales at lønfordelingen igangsættes i samme proces som lønkapacitetsbudgettet, dvs. når den 2. lønkørsel er indlæst i LDV inden udgiftsopfølgningen (måneden før).

2 Opsætning i SBS


2.1 Teknisk opsætning

Når fordelingsmetoden er valgt, skal denne opsættes af SBS systemforvaltningen i Økonomistyrelsen. Systemforvaltningen kontaktes ved oprettelse af sag i Statens Administrations Serviceportal.


3 Lønfordeling på budgetposter

3.1 Trin 1: Fordeling af lønkapacitetsbudget med budgetressourcer

Når lønkapaciteten er budgetteret i lønmodulet, skal der angives forholdstal for alle budgetressourcerne. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Lønfordeling input og kopiering**, vælges **Tværgående lønfordeling med budgetressourcer**.



Dette åbner et ledetekstvindue, hvor der skal angives bogføringskreds, version og evt. fast dimension 1 (tyisk dimensionen sted).



The dialog box has a title 'Ledetekster'. At the top, there's a search bar with placeholder text 'Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant'. Below it, there's a section 'Ledetekstsammenfatning' with a search field 'Search variables...'. Underneath are three input fields:

- * Bogføringskreds: Økonomistyrelsen, drift, selv. [selected]
- * Version: [empty]
- Aut. Fast Dim 1 (input): [empty]


Første fane **Rapport Kap.løn** indeholder en rapport over fordelingsgrundlaget svarende til det lønbudget, der er udarbejdet i SBS lønmodul. Det er de lønomkostninger, der kan fordeles.

I fanen **Input Forholdstal** angives fordelingen af lønbudgettet ud på de enkelte budgetressourcer på tværs af de obligatoriske og faste dimensioner.

Bemærk: Da der er tale om forholdstal, er det underordnet om man angiver 0,5 eller 50 hvis der skal fordeles mellem f.eks. to aktiviteter, så længe der bruges samme metode for alle forholdstallene.

Budget ressource	Delregnskab	FL-formål	Aktivitet	Ydelse	2017 Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
B3000	010	#	100100	#	1,050	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B3000	010	#	100130	#	150	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet resultat					1,200	100											

Når forholdstallene er angivet for alle relevante ressourcer vælges der **Gem data** i fanen **Analysis**.



I fanen **Rapport Fordelt løn m.bud. ress.** ses beregningen for den fordele løn på den enkelte budgetressource

					2017	Total	Jan	Feb	Mar
Budget ressource	Delregnskab	FL-formål	Aktivitet	Ydelse	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
#	010	#	#	#	-150,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
	Resultat				-150,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
B3000	010	#	100100	#	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
			100130	#	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	Resultat				150,000	50,000	50,000	50,000	50,000

I fanen **Rapport Fordelt kap.løn u.res** ses beregningen for den fordele løn uden budgetressourcer men på de valgte dimensioner.

				2017	Total	Jan	Feb	Mar
Delregnskab	FL-formål	Aktivitet	Ydelse	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
010	#	#	#	-150,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
		100100	#	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		100130	#	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Samlet resultat				0	0	0	0	0


Bemærk: Det er ikke muligt at fordele lønomkostningerne på tværs af steder. Sted vil derfor altid være det sted, der er angivet på den enkelte ressource i SLS.

Alternativt til at taste alle forholdstallene pr. budgetressource, kan disse indlæses ved CSV-indlæsning, se bilag 1.

3.2 Trin 2 – Frigivelse til institutionsbudgettet

Hvis det ønskes, at de fordele lønomkostninger skal være en del af institutionsbudgettet, skal data endeligt friges til institutionsbudgettet.


Kopiering til institutionsbudgettet gøres via økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Lønfordeling input og kopiering** vælges opgaven **Frigiv beregnet lønfordeling til institutionsbudgettet**:



The screenshot shows a list of budget-related functions. The 'Lønfordeling input og kopiering' function is selected. In the main pane, under 'Bogføringskreds: Moderniseringstyrelsen, drift, selv.likv.', a red box highlights the 'Frigiv beregnet lønfordeling til institutionsbudgettet' option.

Dette åbner et ledetekstvindue, hvor der skal angives bogføringskreds, versionen der er blevet arbejdet i under trin 1 og 2. Der er mulighed for at angive fast dimension 1 (typisk sted), hvis der løbende friges til institutionsbudgettet pr. sted.

Bemærk: Kopieringen overskriver eksisterende lønfordelinger fra tidligere versioner mv.




The dialog box 'Ledetekster' contains fields for 'Anvend variant' and 'Angiv værdi for ledetekster'. It includes a table for 'Aut. Fast Dim 1 (input)' with columns for 'Beregnet', 'Frigivet', and 'Difference'.

Herefter vælges **OK**, og projektmappen åbner med nedenstående billede:

					[+] Beregnet 2018 Total	[+] Frigivet 2018 Total	[+] Difference 2018 Total
Sted	Delregnskab	FL-formål	Aktivitet	Projekt	DKK	DKK	DKK
2451	010	#	Ikke allokeret	Ikke allokeret	-2,400	0	-2,400
2451	010	330	Generel ledelse	Ikke allokeret		0	0
2451	010	330	Generel ledelse	Initiativer		0	0
2451	010	330	Ikke allokeret	Initiativer	878,898	0	878,898
2451	011	#	Ikke allokeret	Ikke allokeret	-876,498	0	-876,498
Resultat					0	0	0

Her har brugeren nu mulighed for at validere de data, der skal friges. I kolonneoverskrifterne kan der klikkes på [+], hvorefter de enkelte måneder foldes ud.

Hvis brugeren er tilfreds, trykkes der i **Analysis**-fanen enten **Kopiér data uden alias** eller **Kopier data med alias**. Hvilken af de to der skal bruges, afhænger af om institutionen bruger alias i institutionsbudgettet eller ej. Når kopieringen er gennemført og difference kolonnen er nul, trykkes der på **Gem data**:



The screenshot shows the Excel ribbon with the 'Analysis' tab selected. Two buttons in the 'Funktioner' group, 'Kopier data uden alias' and 'Kopier data med alias', are highlighted with red boxes.

Det fordelte lønbudget er nu frigivet og fremgår af institutionsbudgettet på konto 1807.

3.3 Rapporter

Lønfordelingen kan ses i sammenhæng med både fordelingen af de indirekte omkostninger og fællesomkostninger i rapporten **Budget med løn- og omkostningsfordelinger** i økonomifunktionens procesflow i delprocessen **Omk. Fordeling metode, input og kopiering**.

Institutionsbudget input	
Institutionsbudget kopierung	
Institutionsbudget CSV indlæsning	
Lønkapacitet input og kopierung	
Lønfordeling input og kopierung	
Løn CSV indlæsning	
Omk.fordeling metode, input og kopierung	
Afgivelseskategorier og kommentarer	
Investeringer/anlæg kopierung	
Låsning funktioner	
Rapporter	
Rapporter til ændringslog	
Skabeloner til egenudvikling af rapporter	
I drafon til ØKO indlæsning	
	Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler Valg af omk.fordelingsmetoder og fordelingscykler
	Fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2 Valg af fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
	Afsender- og modtagerværdier for cyklus 1 og 2 Afsender- og modtagerværdier for fordelingsdimensioner
	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1 Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2 Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
	Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3 Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
	Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0) Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
	Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudget Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudgettet
	Kopiering af omk.fordelingsopsæt til anden version Kopiering af forholdstal, mark-up og styringsparametere til anden version
	Budget med løn- og omkostningsfordelinger Overbiks- og analyserapport

I rapporten kan budgettet før fordeling ses i sammenhæng med de forskellige fordelinger og hvordan budgettet ser ud efter fordelingerne.

Budget før fordelinger	Lønfordelinger	Mark-up tillæg fra cyklus 0	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 1	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 2	Fællesomk.fordelinger fra cyklus 3	Total


3.4 Kopiering til ny version - valgfri

Opsætningen af lønfordelingen samt forholdstallene kan kopieres med videre til næste budgetversion. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. Under delprocessen **Lønfordeling input og kopierung** vælges **Kopiering af forholdstal/timer til anden version**.

Institutionsbudget input	
Institutionsbudget kopierung	
Institutionsbudget CSV indlæsning	
Lønkapacitet input og kopierung	
Lønfordeling input og kopierung	
Løn CSV indlæsning	
Omk.fordeling metode, input og kopierung	
Afgivelseskategorier og kommentarer	
Investeringer/anlæg kopierung	
Låsning funktioner	
Rapporter	
	Timesatser for lønfordeling Timesatser for lønfordeling
	Kopiering af timesatser til anden version Kopiering af timesatser til anden version (samme budgetår)
	Tværgående lønfordeling med budgetressourcer Specialist - Fordeling af kapacitetsløn (SBS Løn)
	Tværgående lønfordeling uden budgetressourcer Specialist - Fordeling af kapacitetsløn (decentralt budgetmodul)
	Tværgående lønf. via timer med budgetressourcer Specialist - Fordeling via timer med budgetressourcer
	Tværgående lønf. via timer uden budgetressourcer Specialist - Fordeling via timer uden budgetressourcer
	Kopiering af forholdstal / timer til anden version Kopiering af forholdstal / timer til anden version knyttet til samme finansår
	Frigiv beregnet lønfordeling til institutionsbudgettet Kopiering af beregnet lønfordeling til institutionsbudgettet og sammenstilling

I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version der skal kopieres fra og version der skal kopieres til.

I **Analysis**-fanen trykkes der på **Kopier data**. Går differencen kolonnen i nul, kan der trykkes på **Gem data** i **Analysis**-fanen.



Der kan herefter tilpasses i forholdstallene ved at gennemgå kapitel 3.1 igen med den nye budgetversion.

4 Lønfordeling på regnskabsposter

I forbindelse med Release 2020.12 blev det muligt at lave lønfordeling på regnskabsposter. I den forbindelse blev der udarbejdet en række nye inputskemaer og rapporter. Disse skemaer og rapporter er blevet tilføjet i skabelonen L_00000000_80, økonomifunktionens procesflow, under mappen **Omk. fordeling metode, input og kopiering**. Disse er ikke blevet tilføjet den enkelte institutions skabelon. Ønskes dette skal I selv tilføje dem efter behov.

Skærmbilleder i nedenstående er taget fra skabelonen L_00000000_80.

4.1 Ny version - REGNSKAB

Udover at der er blevet oprettet nye inputskemaer og rapporter, er der også blevet oprettet en ny version, **REGNSKAB**. Denne version bruges kun til løn og omkostningsfordelingen på regnskabsposter. I nogle af ledetekstvinduerne til de nye inputskemaer og rapporter, vil man ikke skulle vælge version, her er REGNSKAB blevet valgt som default.


Versionen indeholder kun regnskabsposter. Der skal derfor ikke kopieres opdaterede budgettal ind.

Der findes kun én version, hvilket betyder at gamle fordelinger overskrives, hver gang der ønskes at lave fordeling på regnskabsposter. På budgetposterne gemmes fordelingerne på de forskellige budgetversioner. Ønsker man at gemme historikken i fordelingen af regnskabsdata, skal man i stedet kopiere data ind i et lokalt gemt Excel-dokument.

4.2 Kopiering af opsætning - valgfri


Det er muligt at kopiere opsætningen, fra kapitel 2, og timeangivelsen fra en budgetversion, fra kapitel 3, til REGNSKABs versionen. Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Omk. fordeling metode, input og kopiering** vælges **Kopiering til fordeling af regnskabsposter**.

Bemærk: Når opsætning og timeangivelsen fra lønfordelingen kopieres videre til REGNSKABs versionen, bliver opsætning og forholdstal også kopieret med videre fra omkostningsfordelingen.



The screenshot shows a list of options in a process flow. On the left, a vertical list includes: Institutionsbudget input, Institutionsbudget kopiering, Institutionsbudget CSV indlæsning, Lønkapacitet input og kopiering, Lønfordeling input og kopiering, Løn CSV indlæsning, Omk.fordeling metode, input og kopiering (highlighted with a red box), Afvigelseskategorier og kommentarer, Investeringer/anlæg kopiering, Løsnings funktioner, Rapporter, Rapporter til ændringslog, Skabeloner til egenudvikling af rapporter, Udtærk til SKS indlæsning, and Adgangsstyring. On the right, a horizontal list includes: Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler, Fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2, Afsender- og modtagerværdier for cyklus 1 og 2, Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1, Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2, Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3, Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0), Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudget, Kopiering af omkostningsfordelinger til anden version, Budget med løn- og omkostningsfordelinger, Kopiering til fordeling af regnskabsposter (highlighted with a red box), and Fordeling af regnskabsposter: Lønfordeling (highlighted with a red box). The 'Kopiering til fordeling af regnskabsposter' and 'Fordeling af regnskabsposter: Lønfordeling' items are grouped together in a red box.

I ledeteksterne angives bogføringskreds og hvilken budgetversion der skal kopieres fra.



I fanen **Timer -> Regnskab** ses de forholdstal, der kan kopieres til REGNSKABs versionen. I **Analysis-fanen** trykkes der på **Kopier data**. Når kopieringen er udført, og difference kolonnen går i nul, trykkes der på **Gem data**.



Herefter er de budgetterede forholdstal, der blev anvendt til fordeling af lønbudgettet blevet kopieret og kan anvendes til fordeling af regnskabsposterne.

4.3 Forholdstal

Har man valgt at kopiere opsætning og forholdstal, er det fortsat muligt at lave rettelser til forholdstallene i skemaerne til fordelingen som beskrevet i trin 1.

Har man valgt ikke at kopiere, skal trin 1 gentages.


Uanset om der skal foretages rettelser i forholdstallene, eller man starter fra bunden, skal versionen være REGNSKAB hele vejen igennem.

Lønfordelingen på regnskabsposterne kontrolleres i rapporten **Fordeling af regnskabsposter: Lønfordeling** i økonomifunktionens procesflow.

Institutionsbudget input	Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler
Institutionsbudget kopiering	Valg af omk.fordelingsmetoder og fordelingscykler
Institutionsbudget CSV indlæsning	Fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
Lønkapacitet input og kopiering	Valg af fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
Lønfordeling input og kopiering	Afsender- og modtagerværdier for cyklus 1 og 2
Løn CSV indlæsning	Afsender- og modtagerværdier for fordelingsdimensioner
Omk.fordeling metode, input og kopiering	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
Afgivelseskategorier og kommentarer	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
Investeringer/anlæg kopiering	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
Låsnings funktioner	Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
Rapporter	Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
Rapporter til ændringslog	Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
Skabeloner til egenudvikling af rapporter	Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
Udtræk til SKS indlæsning	Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudget
Adgangsstyring	Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudgettet
	Kopiering af omk.fordelingsopsæt til anden version
	Kopiering af forholdstal, mark-up og styringsparametre til anden version
	Budget med løn- og omkostningsfordelinger
	Overbliks- og analyserapprt
	Kopiering til fordeling af regnskabsposter
	Kopier nøgle fra version til fordeling af regnskabsposter
	Fordeling af regnskabsposter: Lønfordeling
	Analyserapport: Overblik og sammenligning

I ledetekstvinduet indsættes bogføringskreds, version, og der kan angives fra og med hvilken måned, regnskabsposterne skal fordeles.

Hvis man tidligere på året har foretaget en fordeling af regnskabsdata og bogført disse, skal man ikke foretage en fordeling af disse data igen. Hvis man således er i gang med at fordele regnskabsdata i forbindelse med udgiftsopfølgning 2, og tidligere på året, i forbindelse udgiftsopfølgning 1, har fordelt og bogført fordelingen for årets første tre måneder, skal man kun fordele regnskabsdata fra og med periode april måned. Det udtrykkes i ledetekstvinduet ved at indsætte 4 i feltet *Fordelingsmåned (fra og med)*. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regnskabsmåneder fordelt.



4.4 Rapporter


Som med lønfordelingen på budgetposter, kan lønfordelingen på regnskabsposterne også ses i sammenhæng med fordelingen af indirekte - og fællesomkostninger på regnskabsposter i rapporten **Fordeling af regnskabspost: Løn- og omkostningsfordelinger** i økonomifunktionens procesflow i delprocessen **Omk.**

Fordeling metode, input og kopiering.

Institutionsbudget input	Omkostningsfordelingsmetoder og fordelingscykler
Institutionsbudget kopierung	Valg af omk.fordelingsmetoder og fordelingscykler
Institutionsbudget CSV indlæsning	Fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
Lønkapacitet input og kopierung	Valg af fordelings- og fastholdte dimensioner for cyklus 0-2
Lønfordeling input og kopierung	Afsender- og modtagerværdier for cyklus 1 og 2
Løn CSV indlæsning	Afsender- og modtagerværdier for fordelingsdimensioner
Omk.fordeling metode, input og kopiering	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
Afvigelseskategorier og kommentarer	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 1
Investeringer/anlæg kopierung	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
Låsnings funktioner	Indirekte omkostningsfordeling via cyklus 2
Rapporter	Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
Rapporter til ændringslog	Fællesomkostningsfordeling via cyklus 3
Skabeloner til egenudvikling af rapporter	Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
Udtræk til SKS indlæsning	Angivelse af Mark-up procenter (cyklus 0)
Adgangsstyring	Kopiering af omkostningsfordelinger til institutionsbudget
	Kopiering af omk.fordelingsopsæt til anden version
	Budget med løn- og omkostningsfordelinger
	Overblikks- og analyserapport
	Kopiering til fordeling af regnskabsposter
	Kopier nøgle fra version til fordeling af regnskabsposter
	Fordeling af regnskabsposter: Lønfordeling
	Analyserapport: Overblik og sammenligning
	Fordeling af regnskabspost: Løn- og omkostningsfordelinger
	Analyserapport og oversigt
	Samlet prognose: Fordeling af regnskabsposter og budget
	Overblik: Fordeling af regnskabsposter og budget

I ledetekstvinduet udfyldes bogføringskreds, version, og der kan angives fra og med hvilken måned, der skal ske fordeling af regnskabsposter. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har

valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UlååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regnskabsmåneder fordelt.



Rapporten består af 5 faner.


[Samlet fordeling af regnskab](#) | Lønfordeling af regnskabsposter | Fordeling - Cyklus 1 | Fordeling - Cyklus 2 | Fordeling - Cyklus 3

Første fane **Samlet fordeling af regnskab** er bygget op på samme måde som rapporten til fordelingen af budgettet, hvor man kan se regnskabet før fordeling, hvad der er fordelt i de enkelte fordelinger og hvordan regnskabet ser ud efter fordeling.


Regnskab før fordelinger	Lønfordeling m. regnskabsposter	Mark-up tillæg fra cyklus 0	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 1	Indir.omk.fordelinger fra cyklus 2	Fællesomk.fordelinger fra cyklus 3	Total
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------

De næste 4 faner viser de enkelte fordelinger hver for sig. Disse vil være en kopi af fordelingsfanerne fra de enkelte inputskemaer til de respektive fordelinger.

Hvis man har frigivet fordelingen af lønbudgettet til institutionsbudgettet, og gerne vil se sin fordeling af regnskabsposterne sammen med fordelingen af budgetposterne inden der laves en bogføringskladde, kan dette ses i rapporten **Samlet prognose: Fordeling af regnskabsposter og budget** i økonomifunktionens procesflow i delprocessen **Omk. Fordeling metode, input og kopiering**.




I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds, version og der kan angives fra og med hvilken måned der skal ske fordeling af regnskabsposter. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UlååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder. Angives der ingen fra og med måned bliver alle regnskabsmåneder fordelt.



Rapporten åbner med året lukket sammen, men kan åbnes så alle månederne kan ses.

I **Analysis**-fanen er det muligt at udvide rapporten med fordelingscyklus og datatype, hvis det ønskes.




Vælges der at opsplitte på fordelingscyklus, vil man kunne se i hvilke cyklusser, der er fordelt regnskabsposter, hvilket dog kun er relevant i forbindelse med fordeling af indirekte- og fællesomkostninger.

4.5 Bogføringskladde


Når lønfordelingen på regnskabsposterne er udført, er det muligt at udlæse en bogføringskladde, der kan kopieres ind i Navision og dermed få de fordelte regnskabsposter på lønnen bogført.

Dette gøres i økonomifunktionens procesflow. I delprocessen **Omk. fordeling metode, input og kopiering** vælges **Fordeling af regnskabsposter: Bogføringskladde til Navision**.


The screenshot shows a list of menu items. The first item, 'Omfordeling metode, input og kopiering', is highlighted with a red box. The last item, 'Fordeling af regnskabsposter: Bogføringskladde til Navision', is also highlighted with a red box.

I ledetekstvinduet skal der angives bogføringskreds og version. Der er også mulighed for at angive fra og med hvilken måned, den faktiske fordeling skal bogføres. Her skal man for eksempel skrive fra og med periode 4, hvis man har valgt versionen til udgiftsopfølgning 2, UtlååK2, og allerede har bogført fordelingen for de første tre måneder.



The dialog box has several input fields. The 'Bogføringskreds' field is highlighted with a red box. Other fields include 'Version', 'Fordelingsmåned (Fra og med)', and two dropdown menus for 'Aut. Fast Dim 1 (input)' and 'Aut. Fast Dim 2 (input)'. There is also a search bar labeled 'Search variables...'.

I arket der åbnes kan man tjekke posterne til sin bogføringskladde inden denne dannes. Bogføringskladden dannes ved, i Analysis-fanen, at trykke på enten **Generér bogføringskladde** eller **Generér bogføringskladde (Sag)**. Den sidste mulighed bruges kun i institutioner der bruger sagsmodulet i Navision.



Som nævnt i starten af kapitlet, følger versionen REGNSKAB ikke det generelle versionskoncept i SBS, og man vil derfor ved hver opfølgning/fordeling overskrive den seneste fordeling af regnskabstallene. Ønskes historikken i fordelingen af regnskabstal gemt, må man i stedet kopiere data ind i et lokalt gemt Excel-dokument.

Bilag 1 – CSV indlæsning af forholdstal

Som alternativ til at indtaste alle forholdstal pr. budgetressource manuelt i trin 1, kan disse indlæses med en CSV fil. Dette gøres fra økonomifunktionens procesflow, i delprocessen **Løn CSV indlæsning**. Her vælges først **Skabelon (Excel(CSV) Løn Fordeling** der åbner en generisk skabelon.

- [Institutionsbudget input](#)
- [Institutionsbudget kopiering](#)
- [Institutionsbudget CSV indlæsning](#)
- [Lønkapacitet input og kopiering](#)
- [Lønfordeling input og kopiering](#)
- [**Løn CSV indlæsning**](#)
- [Omk.fordeling metode, input og kopiering](#)
- [Afvigelseskategorier og kommentarer](#)
- [Investeringer/anlæg kopiering](#)
- [Låsning funktioner](#)
- [Rapporter](#)
- [Rapporter til ændringslog](#)
- [Skabeloner til egenudvikling af rapporter](#)

- [Skabelon \(Excel/CSV\) Løn Kapacitet - Beløb
Konverter beløb og eksporter til CSV format](#)
- [Skabelon \(Excel/CSV\) Løn Kapacitet - Årsværk
Konverter Årsværk og eksporter til CSV format](#)
- [**Skabelon \(Excel/CSV\) Løn Fordeling**
Konverter mængde og eksporter til CSV format](#)
- [Validér indlæste Løn Kapacitet's beløber og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner](#)
- [Validér indlæste Løn Kapacitet's årsværker og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner](#)
- [Validér indlæste Løn Fordelinger og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner](#)
- [Indlæsning af Løn Kapacitet - beløb
Link til indlæsning af data](#)
- [Indlæsning af Løn Kapacitet - Årsværk
Link til indlæsning af mængde](#)
- [Indlæsning af Løn Fordeling
Link til indlæsning af mængde](#)

I skabelonen skal der angives budgetressource, valgte dimensioner og forholdstallene angives i månederne.

Hver opmærksom på, at der kun kan indlæses forholdstal i åbne måneder. Dette betyder at indlæser man i versionen til udgiftsopfølgning 1, kan der kun angives timer i månederne 4-12. Bruger man ikke alle dimensionerne skal felterne blot være tomme.

Når alle timer og dimensioner er angivet trykkes der på **Konverter data** og herefter **Generer CSV fil**. Filen gemmes på skrivebordet.

Konverter data		Generer CSV fil										
Tryk på "Konverter data" når data er indtastet i nedenstående tabel		Tryk på "Generer CSV fil" når data er blevet konverteret										
Denne funktion konverterer data om til en struktur der er læsbar for systemet										01	02	03
Budget Ressource	Budgetart	Defregnskab	FI-Formål	Fast Dimension 1	Fast Dimension 2	Fast Dimension 3	Valgfri Dimension 1	Kalenderår	01	02	03	

Når filen er gemt skal den indlæses, dette gøres i **Indlæsning af Løn Fordeling** der åbner et nyt web-vindue.

- [Institutionsbudget input](#)
- [Institutionsbudget kopiering](#)
- [Institutionsbudget CSV indlæsning](#)
- [Lønkapacitet input og kopiering](#)
- [Lønfordeling input og kopiering](#)
- [**Løn CSV indlæsning**](#)
- [Omk.fordeling metode, input og kopiering](#)
- [Afvigelseskategorier og kommentarer](#)
- [Investeringer/anlæg kopiering](#)
- [Låsning funktioner](#)
- [Rapporter](#)
- [Rapporter til ændringslog](#)

- [Skabelon \(Excel/CSV\) Løn Kapacitet - Beløb
Konverter beløb og eksporter til CSV format](#)
- [Skabelon \(Excel/CSV\) Løn Kapacitet - Årsværk
Konverter Årsværk og eksporter til CSV format](#)
- [**Skabelon \(Excel/CSV\) Løn Fordeling**
Konverter mængde og eksporter til CSV format](#)
- [Validér indlæste Løn Kapacitet's beløber og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner](#)
- [Validér indlæste Løn Kapacitet's årsværker og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner](#)
- [Validér indlæste Løn Fordelinger og kopiér
Valideringsrapporter og kopieringsfunktioner](#)
- [Indlæsning af Løn Kapacitet - beløb
Link til indlæsning af data](#)
- [Indlæsning af Løn Kapacitet - Årsværk
Link til indlæsning af mængde](#)
- [**Indlæsning af Løn Fordeling**
Link til indlæsning af mængde](#)

Her angives der bogføringskreds og den version timerne skal indlæses i. Den gemte fil vælges fra skrive bordet og der trykkes **Upload**.

CSV fil indlæsning Løn Ressource mængde

Vælg Data

Vælg den ønskede selektion for dit upload. Denne selektion vil blive låst indtil du gemmer eller lukker ned

* Aut. Bogføringskreds (input):

* Version:


Vælg Fil

Skriv fil navnet eller 'Gennemse' for at finde den ønsket fil

Fil Navn: Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Når filen er uploaded og der ikke er nogen fejlmeddelelser øverst på siden, kan der trykkes **Gem** nederst på siden og denne kan lukkes.

Til sidst skal forholdstallene valideres og kopieres. Dette gøres i **Validér Indlæste Løn Fordelinger og kopier**.




Institutionsbudget input
Institutionsbudget kopiering
Institutionsbudget CSV indlæsning
Lønkapacitet input og kopiering
Lønfordeling input og kopiering
Løn CSV indlæsning
Omk.fordeling metode, input og kopiering
Afvigelseskategorier og kommentarer
Investeringer/anlæg kopiering
Låsning funktioner
Rapporter
Rapporter til ændringslog

Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Beløb
Konverter beløb og eksporter til CSV format
Skabelon (Excel/CSV) Løn Kapacitet - Årsværk
Konverter Årsværk og eksporter til CSV format
Skabelon (Excel/CSV) Løn Fordeling
Konverter mængde og eksporter til CSV format
Validér indlæste Løn Kapacitet's beløber og kopier
Validéringsrapporter og kopieringsfunktioner
Validér indlæste Løn Kapacitet's årsværker og kopier
Validéringsrapporter og kopieringsfunktioner
Validér indlæste Løn Fordelinger og kopier
Validéringsrapporter og kopieringsfunktioner
Indlæsning af Løn Kapacitet - beløb
Link til indlæsning af data
Indlæsning af Løn Kapacitet - Årsværk
Link til indlæsning af mængde
Indlæsning af Løn Fordeling
Link til indlæsning af mængde

I ledetekstvinduet angives bogføringskredsen og versionen man har uploaded til ovenfor. Herudover skal der vælges hvilke delregnskab, der skal valideres og kopieres til. Hver opmærksom på at du sagtens kan vælge flere delregnskaber, eller fx vælge \geq den mindste delregnskabsværdi for at få alle delregnskaber med.

Ledetekster

Anvend variant Vælg variant, eller indtast navn, og vælg gem for at oprette ny brugervariant

Ledetekstsammenfatning	Angiv værdi for ledetekster
Search variables...	<input type="text"/> * Aut. Bogføringskreds (input)
* Aut. Bogføringskreds (input):	<input type="text"/>
* Version:	<input type="text"/>
* Delregnskab:	<input type="text"/> = <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
Aut. Fast Dim 1 (input):	<input type="text"/> = <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>
Budgetart:	<input type="text"/> = <input type="text"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>

I fanen **CSV indlæsning – Validér data** kontrolleres, at de indlæste forholdstal er korrekte. Er de det, kan der i **Analysis-fanen** trykkes på **Kopier data**. Herefter vil forholdstallene fremgå i fanen **CSV fil kopiering**. Er

forholdstallene korrekt kopieret, trykkes er på **Gem data**, og forholdstallene kan nu ses i skemaet til indtastning af forholdstal i trin 1. Selvom forholdstallene er indlæst, er der stadig mulighed for at lave rettelser til dem og tilføje nye linjer efter behov.

Bemærk: Ved indlæsning af forholdstal, vil allerede tastede forholdstal i inputskemaet bliver overskrevet.