

Navision Stat 9.1

ØSY/TJO/CPS
Dato 24.04.18

Installationsvejledning til NS CIS Invoker

Overblik

Introduktion

Denne installationsvejledning beskriver, hvordan man installerer webservice til kommunikation mellem Navision Stat og Ødup for udveksling af CIS datastrømme, samt foretager den tilhørende opsætning i Navision Stat regnskabet.

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
Introduktion	1
Målgruppe	1
Før du går i gang.....	3
Installationskrav	3
Firewall	3
Sådan installeres NS CIS Invoker	4
Installation af webservices.....	4
Sådan opsættes Navision Stat regnskabet.....	6
Opsætning af generelle CIS oplysninger	6
Indlæsning af datastrømme	7
Af-installation af NS CIS Invoker	8

Målgruppe

Denne vejledning er rettet mod den relevante IT-funktion, som skal installere NS CIS Invoker (webservice) og foretage opsætningen i Navision Stat regnskabet.

Versionering

NS CIS Invoker version 9.01.00.02, for afvikling sammen med Navision Stat 9.1.

Beskrevet og supporteret for

Windows Server 2012R2.

Copyright

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen.

© 2018 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Seneste ændring

Publiceret første gang: 13. oktober 2017

Seneste ændring: 24. april 2018

Før du går i gang

Installationskrav

Installationen tager udgangspunkt i Windows Server 2012 R2.
Installationen vil sandsynligvis ligeledes virke på nyere versioner af Windows Server, men er ikke testet herpå.

Installationen kræver at .NET Framework 4.5 er installeret.

Firewall

Al kommunikation med Ødup initieres fra NS CIS Invoker.
Det skal derfor sikres, at der i firewall tillades **udgående** trafik på port 443/tcp fra den server, hvor du har installeret NS CIS Invoker til Ødup IP-adresse.

Der skal ikke åbnes for indgående trafik fra eksterne parter mod NS CIS Invoker.
Dog skal det sikres, at Navision-installationens service (NST), som håndterer klientadgang kan kontakte NS CIS Invoker på port 80/tcp.

Kommunikation foregår således på denne måde:
Navision-klient -> NST -> NS CIS Invoker -> Ødup.

Sådan installeres NS CIS Invoker

Installation af webservices

Installationsprogrammet til NS CIS Invoker(webservice) hentes på:

<http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-91>

Unzip filen.

Installationsprogrammet køres. Bemærk at programmet selv vælger at installere installationsmappen på det drev, hvor der er mest plads. Ret evt. stien til C-drevet, fx 'c:\NSCISInvoker 9.01.00.00\'.

Denne skabelonmappe indeholder webservicen, som kan anvendes til at lave flere instanser af webservicene.

Dette gøres ved at kopiere mappen 'NSCISInvoker' til placeringen for websites, typisk 'C:\inetpub\wwwroot'.

Opret derefter webservicen i IIS Manager.

Højreklik på mappen NSCISInvoker i det site, den tilhører.
Vælg 'Convert to Application':

Konfigurer webservicen til at køre under den Application pool som hedder '.NET v4.5'.

Konfigurer webservicen til at køre under en afviklingsbruger opsat som servicebruger.

Bemærk at sitets afviklingsbruger skal have modify-rettighed til mappen Temporary ASP.NET Files i den relevante .NET-versions undermappe under C:\Windows\Microsoft.NET\

Brugerkontoen skal tildeles rettighederne db_datareader og db_datawriter på Navision databasen.

Man kan med fordel anvende den samme afviklingsbruger som til 'NS transportlaget'.

Hvis en sådan bruger endnu ikke er oprettet, skal brugeren i sikkerhedspolitikken have rettigheder til 'Log on as a batch job' og 'Log on as a service'.

Marker den oprettede webservice 'NSCISInvoker' og åbn Authentication. Marker 'ASP.NET Impersonation' og vælg 'Edit'.

Identity to impersonate:

Specific user:

Set...

Authenticated user

OK Cancel

Tryk på 'Specific user' og vælg 'Set'.

Udfyld med den oprettede servicebruger og password og tryk OK 2 gange.

Tjek også at 'ASP.NET Impersonation' er 'Enabled'.

Sådan opsættes Navision Stat regnskabet

For hvert Navision Stat regnskab, der skal afsende CIS datastrømme til Ødup skal der foretages en regnskabsmæssig opsætning. For kunder hostet hos KMD eller SIT foretages denne opsætning ved KMD/SIT. For alle andre kunder anbefales opsætningen foretaget af kundens egen Intern IT-enhed, eller af Navision Stat brugere tildelt særlige opsætningsrettigheder i Navision Stat.

Bemærk at, opsætningerne udelukkende kan foretages af brugere tildelt rollen 'NS_OPS_CIS' eller højere. Hvis brugeren således endnu ikke er tildelt denne rolle, skal dette ske, før opsætningen kan afvikles.

Opsætning af generelle CIS oplysninger

Opsætning af CIS findes under Afdelinger/CIS/CIS Opsætning

For oversigtspanelet 'Generelt' opsættes følgende:

Felt	Beskrivelse
NS CIS Invoker Url	Udfyldes med den url, der er oprettet til NSCISInvoker webservice fx http://ns9web.attain.oes.dk/NSCISInvoker/NSCISInvoker.svc
Ødup Webservice Url	Udfyldes med url'en for Ødup webservicen. Fx https://oedupws.modst.dk/odupservices/services/odupservice
Ødup Brugernavn	Udfyldes med brugernavn for det pågældende login til Ødup

Ødup Adgangskode	Udfyldes med adgangskode for det pågældende login til Ødup
Ødup Partneraftale	Udfyldes med bogføringskredsens partneraftale

Indlæsning af datastrømme

Datastrømme defineres løbende af Moderniseringsstyrelsen. En fil med aktuelle datastrømme kan hentes på www.modst.dk. Filen kan indlæses med dataport 'CIS Indlæs og udlæs datastrømme'.

Af-installation af NS CIS Invoker

Hvis du ønsker at afinstallere NS CIS Invoker kan det gøres på flg. måde:

1. Installationsmappen kan fjernes med msi-filen eller Uninstall under Programs and Features.
2. Webservices fjernes med "Remove" på IIS'en.
3. Mapper til webservices kan fjernes i "File Explorer", når servicen er fjernet.