

Brugerinstitutionernes tildeling af roller

Roller tildeles automatisk af løsningen eller manuelt lokalt eller globalt:

Visse roller tildeles automatisk i det øjeblik, der oprettes en bruger i løsningen, andre roller tildeles automatisk ved en hændelse og andre roller igen skal tildeles manuelt.

Manuel tildeling af roller kan ske af en Global Administrator (tildeling vha. Sikkerhedskonsol) eller lokalt af institutionernes lokale administratorer, som tildeler rollen ved at anmode om den under "Brugerkonto".

Lokale administratorer har lov til at lokalt tildele roller, som er under lokal administrator-niveau. Der arbejdes på en løsning som muliggør lokal tildeling af roller i koncerner. På nuværende tidspunkt kan en lokal administrator kun tildele roller, som er knyttet til den institution, vedkommende fysik er placeret i.

Automatisk tildelte roller:

Når der oprettes en medarbejder i løsningen vil denne automatisk få 3 roller:

- En medarbejderrolle (Employee)
- En medarbejder effektrolle (Asset Employee)
- En rolle der muliggør at man kan se ikonet til effekthåndtering. (Asset Screen Access)

Derudover tildeler løsningen automatisk flg. Roller, når en person bliver ansat som leder:

- En lederrolle (Line Manager)
- En leder effektrolle (Asset Line Manager)

1) Tildeling af jobroller lokalt

Søg medarbejderen frem i Personstyring

Tryk på den orange pil i "Handlinger"

Vælg "Håndter brugerkonto"

Tryk på + under "rolleanmodninger"

Fremsøg den/de relevante roller og tildel en af gangen. Du kan evt. søge blankt for at få listet de roller, du har lov til at tildele.

2) HR-medarbejder roller og ansvarsområde:

Hvis man skal arbejde som HR-medarbejder i Statens HR, skal man have en hel række roller samt et ansvarsråde (AOR). Dette beskrives detaljeret i vejledningen "M1 Opsætning af roller og ansvarsråder til HR-medarbejdere".

3) Roller tilknyttet Effekthåndtering:

Type	Rollenavn (rollekode)	Beskrivelse
Medarbejder effektrolle	Asset Employee (PAAS_ASSET_MGMT_EMPLOYEE)	Denne rolle tildeles automatisk alle brugere i løsningen.
Adgang til ikonet Effekthåndtering	Asset Screen Access (PAAS_ASSET_MANAGEMENT_VIEW)	Denne rolle tildeles automatisk alle brugere i løsningen.
Leder effektrolle	Asset Line Manager (PAAS_ASSET_MGMT_LINE_MANAGER)	Denne rolle tildeles automatisk alle der bliver ledere.
HR Medarbejder Effekter	Asset HR User X (PAAS_ASSET_MGMT_HR_USER_ X)	Skal tildeles manuelt for alle institutioner man skal arbejde med
Lokal Administrator effekter	Asset Local Admin X (PAAS_ASSET_MGMT_LOCAL_ADMIN_ X)	Kan kun tildeles manuelt af Global Administrator. Skal tildeles for alle institutioner man skal arbejde med
Effektmedarbejder (dvs. en person som skal ekspedere effektbestillinger m.v.)	Asset Manager Effektkategori X (PAAS_ASSET_MGMT_AS_MGR_KATEGORI_ X)	Skal tildeles for <i>hver effektkategori</i> som medarbejderen skal arbejde med

X = navnet på din institution

De Globale Administratorer har desuden en rolle specifikt for effekthåndtering (Asset Central Admin).