


## Vejledning i tilføjelsen af skemaet 'Validér Anlæg' til Den budgetansvarliges processkabelon

Denne vejledning henvender sig til brugere der allerede anvender SBS og som i forbindelse med **Release 06.2019** har behov for at tilføje skemaet **Validér anlæg** til allerede tilpassede processkabeloner.

Vejledningen beskriver tilføjelsen af skemaet til et generisk procesflow, hvorfor der må tages forbehold for allerede foretagne lokale justeringer. Fremgangsmåden er dog tilnærmelsesvis den samme. Vejledningen kan også anvendes til tilføjelse af andre rapporter.

- Log ind på SBS og klik herefter på menupunktet **Administration**. Vælg herefter **Processkabeloner**.
- Marker den relevante processkabelon med ID Lxxxxxxx\_25 eller lign. ved at trykke på beskrivelsen af skabelonen. Klik herefter på **Ny version**.

L10213231_25	Bevilling, budget og opfølgning (måned og k... Version	<span style="color: green;">●</span> Gyldig	 Udkast
--------------	--	---	--

- Når processkabelonen er åbnet, klikkes på **Aktiviteter**, rul ned og klik på **Rediger**.
- Her vises processkabelonens delprocesser og aktiviteter. Klik på delprocessen **Investeringer /anlæg**, hvorefter aktiviteterne herunder vises i midten af skærbilledet. I topfanen klikkes på **Tilføj**.
- Du tilføjer nu et nyt hyperlink til processkabelonen. I højre side af skærbilledet kan du specificere informationer hyperlinket. Som udgangspunkt foreslås at vinduet udfyldes som på skærbilledet nedenfor.
- Skemaet **Validér anlæg** skal både tilføjes til den budgetansvarliges procesflow og til anlægsspecialistens procesflow. I den forbindelse skal man være opmærksom på at der er tale om to forskellige tekniske navne på skemaet:

Teknisk navn på skema som indsættes i den budgetansvarliges processkabelon (Lxxxxxxx_25):	<b>MAP0504_WB13</b>
Teknisk navn på skema som indsættes i den anlægsspecialistens processkabelon (Lxxxxxxx_50):	<b>MAP0504_WB14</b>

**Rediger hyperlink**

Navn  
Validér anlæg

Beskrivelse  
Dialog med specialist

**Målhandling**

Analysis Office

Åben projektmappe

Navn MAP0504\_WB13

Planlægningsmodel

Flet variabler

Hent variabel

- Sæt herefter flueben i **Flet variabler** og klik på **Hent variabel** og **Indstil variabel**. Herefter åbner et nyt vinduet, der udfyldes som nedenfor. Klik herefter **OK**.

**Indstil variabel** X

Bogføringskreds Brug arbejdsområdekontekst

Version Brug arbejdsområdekontekst

Aut. Fast Dim 1 (input) Brug arbejdsområdekontekst

Aut. Delregnskabsnummer (input)

OK Annuller

- Klik herefter **Gem** i oversigten og delprocesser og aktiviteter. Du får meddelelsen **Arbejdsområde er blevet gemt**.
- Luk herefter vinduet og klik **Gem** i processkabelonens vindue. Du får meddelelsen **Processkabelon er blevet gemt og valideret**.
- Til sidst aktiveres processkabelonen igen ved at markere den og klikke på **Validér**, efterfulgt af **implementer**. Du kan nu igangsætte en ny procesforekomst, hvori skemaet **Validér anlæg** findes.