



ØKONOMISTYRELSEN

Vejledning til SKR- datamodellen i Excel

Vejledning til Statens Koncernrapportering (SKR)

ISBN: 978-87-7659-065-9

Publiceret/Opdateret: Februar 2025 / September 2026

Indhold

1. Forudsætninger	2
2. Opret forbindelse til datamodellen	3
3. Opret pivottabeller	4
4. Yderligere hjælp	5

1. Forudsætninger

Adgang til SKR-datamodellen i Excel gør det muligt at opstille pivottabeller til egne dynamiske rapporter.

OBS: Tilgang til data via Excel kræver, at der er givet rettigheder gennem SBA og BAM. Se vejledningen *Brugeradgang til Statens Koncern Rapportering (SKR)*, afsnittet Opret brugeradgang.

2. Opret forbindelse til datamodellen

Etabler en Analysis Services-forbindelse fra Excel til SKR-datamodellen.

- 1) Åbn Excel og naviger til **Data**.
- 2) Klik **Get Data** → **From Database** → **From Analysis Services**.
- 3) Indtast serveren *OES-SKAR-ADB-P* i feltet *Server Name*.
- 4) Under *Log on Credentials*, vælg **Use Windows Authentication**.
- 5) Klik **Næste**.
- 6) Under *Select Database and table*, vælg **Statens Koncernrapportering**.
- 7) Under **Import Data**, vælg *PivotTable Report*.

3. Opret pivottabeller

Byg dynamiske og interaktive rapporter i Excel med data fra SKR-datamodellen.

Det er nu muligt at skabe rapporter med pivottabeller, hvor data kan filtreres, grupperes og analyseres på tværs af dimensioner og målinger.

OBS: Modsat Power BI viser Excel ikke matricens hierarkiske struktur direkte — fx bliver et hierarki som Bogføringskreds → Delregnskab vist som separate felter, der placeres manuelt i pivottabellens rækker.

- 1) Træk de relevante felter fra feltlisten til området *Rows*.
- 2) Træk de ønskede måltal til området *Values*.
- 3) Placér eventuelle filtre og kolonner i de tilsvarende områder.

4. Yderligere hjælp

Ved behov for yderligere hjælp kan Serviceportalen kontaktes <https://serviceportal.statens-adm.dk/>
Alle vejledninger til Statens Koncernrapportering findes på oes.dk
